

Kraków 13.10.2020

Instrukcja instalacji i konfiguracji dostępu zdalnego do intranetURK z wykorzystaniem GlobalProtect


1. Wchodzimy na stronę <https://gate.urk.edu.pl> i wprowadzamy login i hasło jak do konta pocztowego URK. Następnie klikamy **LOG IN**.




2. Po zalogowaniu wybieramy odpowiedni do naszej wersji systemowej instalator (w większości przypadków dla Windows 8, 10 będzie to wersja Windows 64 bit).




3. Klikamy w odpowiednią wersję instalatora i zapisujemy plik na dysku lokalnym komputera.





4. Uruchamiamy pobrany instalator klikając w niego lub wybierając prawy przycisk myszy i **Zainstaluj**.




5. Po uruchomieniu instalatora wybieramy **Next**.




6. W kolejnych oknach nie wprowadzamy żadnych zmian, klikamy **Next**.




7. Po zakończeniu instalacji klikamy **Close**.




8. Program zostanie automatycznie uruchomiony i wyświetlony w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli program nie uruchomi się automatycznie to proszę go uruchomić: **Start > Palo Alto Networks > GlobalProtect > GlobalProtect**




9. W uruchomionym oknie wprowadzamy portal adres czyli **gate.urk.edu.pl** i klikamy **Connect**.




10. W oknie które zostanie wyświetlone wprowadzamy login i hasło do pocztyURK i klikamy **Sign In**




11. W ciągu 5-10 sekund program połączy się z siecią URK i będzie możliwość dostępu do sieci wewnętrznej IntranetURK oraz systemówURK.




12. W celu ponownego skorzystania z dostępu zdalnego po uruchomieniu komputera należy kliknąć w prawym dolnym rogu obok godziny w ikonę **Pokaż ukryte ikony** i wybrać na liście **GlobalProtect**



13. W uruchomionym oknie klikamy **Enable**. Należy ponownie wprowadzić dane logowania do pocztyURK i kliknąć **Sign In**.





14. Zostanie wyświetlone potwierdzenie poprawnego połączenia.



15. W celu zakończenia dostępu zadanego należy kliknąć w prawym górnym rogu programu i wybrać **Disable**.

